

Nätverkskonfiguration

Nätverkskonfiguration finns i filen `/etc/network/interfaces` och `/etc/hosts`.

Exempelkonfiguration:

```
root@proxmox-2:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet manual
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 2-4094

auto vmbr0.64
iface vmbr0.64 inet static
    address 10.0.2.34/30
    gateway 10.0.2.33
```

Konfigurationen här ovan är VLAN-aware. MGMT-interfacet blir på vlan 64.

Efter förändringar måste kommandot `systemctl restart networking` slås.

Har man ett Proxmox-kluster måste även `/etc/pve/corosync.conf` uppdateras på en av noderna. Har man förstört klustret redan så slår `systemctl stop pve-cluster`, `pmxcfs -l`, redigera sen `corosync.conf` och återaktivera med `killall pmxcfs` och `systemctl start pve-cluster`.

Revision #6

Created 25 November 2025 20:26:38 by Jehrlander

Updated 25 November 2025 21:00:02 by Jehrlander